

Tableau Server no Windows na Alibaba Cloud

Guia do administrador

Última atualização 10/02/2025

© 2024 Salesforce, Inc.



Conteúdos

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Instalar o Tableau Server na Alibaba Cloud | 1 |
| Este é um conteúdo arquivado | 1 |
| Introdução | 1 |
| Tableau Server nas opções de implantação da Alibaba Cloud | 2 |
| Este é um conteúdo arquivado | 2 |
| Introdução | 3 |
| Pré-requisitos | 4 |
| Este é um conteúdo arquivado | 4 |
| Introdução | 5 |
| Práticas recomendadas para a instalação do Tableau Server em Alibaba Cloud | 5 |
| Este é um conteúdo arquivado | 5 |
| Introdução | 6 |
| Como manter os custos baixos | 6 |
| Tableau Server nas topologia da Alibaba Cloud | 7 |
| Este é um conteúdo arquivado | 7 |
| Introdução | 8 |
| Selecionar um tipo e um tamanho de instância do ECS da Alibaba | 9 |
| Este é um conteúdo arquivado | 9 |
| Introdução | 10 |
| Tipos e tamanhos típicos de instâncias para ambientes de desenvolvimento, teste e produção | 10 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Especificações recomendadas para uma única instância de produção | 11 |
| Autoimplantar um único Tableau Server na Alibaba Cloud | 13 |
| Este é um conteúdo arquivado | 13 |
| Introdução | 13 |
| Etapa 1: configurar uma VPS | 13 |
| Etapa 2: criar um grupo de segurança | 14 |
| Etapa 3: configurar uma instância do ECS | 15 |
| Etapa 4: conectar-se à instância do ECS | 17 |
| Etapa 5: instalar o Tableau Server na sua instância do ECS | 17 |
| Etapa 6: acessar o Tableau Server de um navegador remoto | 18 |
| Etapa 7: publicar dados para o Tableau Server na instância do ECS | 18 |
| Etapa 8: gerenciar licenças do Tableau Server | 19 |
| Autoimplantar o Tableau Server na Alibaba Cloud em um ambiente distribuído | 20 |
| Este é um conteúdo arquivado | 20 |
| Introdução | 20 |
| Etapa 1: criar uma Virtual Private Cloud (Nuvem Privada Virtual, VPC) da Alibaba .. | 21 |
| Etapa 2: implantar três instâncias do ECS | 21 |
| Etapa 3: criar um balanceador de carga do servidor Alibaba para o cluster do Tableau Server | 22 |
| Solucionar problemas do Tableau Server na Alibaba Cloud | 23 |
| Este é um conteúdo arquivado | 23 |
| Introdução | 24 |

Instalar o Tableau Server na Alibaba Cloud

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

Ao instalar o Tableau em uma instância do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud, você ainda terá os recursos avançados do Tableau em um ambiente local. Executar o Tableau na instância do ECS é uma excelente escolha se desejar ter a flexibilidade de escalar horizontal ou verticalmente, sem precisar comprar e manter uma frota de servidores onerosa. Por exemplo, é possível configurar o Tableau para ficar altamente disponível e integrá-lo a todos os aplicativos empresariais comuns (por exemplo, o Active Directory) dos quais muitas organizações dependem.

Procurando o Tableau no Linux? Consulte [Instalar o Tableau Server na Alibaba Cloud](#).

Você pode armazenar os dados usados com o Tableau Server nos seguintes bancos de dados da Alibaba:

- **Apsara DB RDS para Microsoft SQL Server**: um serviço de hospedagem de banco de dados sob demanda para o Microsoft SQL Server.
- **Apsara DB RDS para MySQL**: um serviço de hospedagem de banco de dados sob demanda para MySQL.
- **Apsara DB RDS para PostgreSQL**: um serviço de hospedagem de banco de dados sob demanda para PostgreSQL.

Você pode usar os seguintes **conectores** de dados nativos para se conectar aos seus dados na Alibaba Cloud:

- **Microsoft SQL Server**: conectar-se a um banco de dados Microsoft SQL Server.
- **MySQL**: conectar-se a um banco de dados MySQL.
- **PostgreSQL**: conectar-se a um banco de dados PostgreSQL.
- **Outros bancos de dados (JDBC)**: conecta-se a um banco de dados utilizando a padrão de Conectividade do Banco de Dados Java (JDBC).
- **Outros bancos de dados (ODBC)**: conecta-se a um banco de dados usando o padrão ODBC (Open Database Connectivity).

Tableau Server nas opções de implantação da Alibaba Cloud

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Guia do administrador do Tableau Server no Windows na Alibaba Cloud









Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

Você pode implantar o Tableau Server em uma instância do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud. Uma implantação do Tableau na Alibaba Cloud suporta o seguinte:

| Tableau Server | Autoimplantação do ECS da Alibaba Cloud |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pronto para produção |  |
| Atualizar o Tableau sem substituir a instância |  |
| Instalar no Linux |  |
| Instalar no Windows |  |
| Escalabilidade vertical |  |
| Escalabilidade horizontal (adicionar nós) |  |
| Suporte do Active Directory |  |
| Licença BYOL |  |

A opção de autoimplantação é descrita em mais detalhes abaixo:

- **Autoimplantação de uma instância do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud** – Fornece a maior flexibilidade e opções para personalizar o Tableau Server no ambiente.

A autoimplantação do Tableau Server em uma instância ECS é recomendada para ambientes de desenvolvimento, teste e produção que começam simples, mas talvez precisem ser escalonados mais tarde.

Para obter mais informações sobre autoimplantação, consulte [Autoimplantar um Tableau Server único na Alibaba Cloud](#). Para obter mais informações sobre a implantação em um ambiente distribuído, consulte [Autoimplantar um Tableau Server na Alibaba Cloud de um ambiente distribuído](#).

Para obter mais informações sobre as opções de licenciamento do Tableau, pesquise "Visão geral de licenciamento" na Ajuda do Tableau.

Pré-requisitos

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

Para trabalhar com o Tableau Server na Alibaba Cloud, será necessário:

- Uma conta de nuvem Alibaba. Se ainda não tiver um, [crie uma nova conta](#) .
- Uma licença do Tableau.
 - Para uma implantação autônoma do Tableau Server, você deve [entrar em contato com vendas](#) para obter uma chave do produto.
 - Para uma implantação baseada em cluster, é necessário ter uma licença baseada no usuário (que cobre todos os usuários autorizados do Tableau), uma licença baseada em núcleo (com um mínimo de 16 núcleos) ou uma licença por assinatura do Tableau. Para obter uma chave do produto, [entre em contato com o departamento de vendas](#).

Para obter mais informações sobre as opções de licenciamento do Tableau, pesquise "Visão geral de licenciamento" na Ajuda do Tableau.

Práticas recomendadas para a instalação do Tableau Server em Alibaba Cloud

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

As práticas recomendadas a seguir tornam a instalação do Tableau Server na nuvem uma experiência melhor.

- Pesquise "Planejamento da sua implantação" na Ajuda do Tableau Server.
- Leia o Tableau Server nos [Pré-requisitos da Alibaba Cloud](#).
- Pesquise por "Lista de verificação do reforço de segurança" na Ajuda do Tableau Server
- Se essa é a sua primeira vez na nuvem, use a [Versão gratuita da Alibaba Cloud](#) para se familiarizar com o funcionamento da nuvem antes de implantar o Tableau Server na Alibaba Cloud.
- Leia sobre e entenda a [topologia de rede](#) na Alibaba Cloud e como arquitetá-la.

Como manter os custos baixos

A Alibaba Cloud oferece serviços com base na nuvem na base do pague o quanto usar. Os custos são determinados pelos serviços executados e por quanto tempo são usados. Diferentes combinações de tipos e tamanhos de instâncias têm custos diferentes. Para obter mais informações sobre preço de serviços, consulte [Preços da Alibaba Cloud](#). É possível estimar os custos mensais totais por meio da [Calculadora de preços da Alibaba Cloud](#).

Para ajudar no monitoramento e controlar os custos de uso de modo contínuo, é possível definir um alerta de cobrança na Alibaba Cloud, para enviar um e-mail quando os custos mensais da Alibaba Cloud atingirem seu limite de despesas predefinido:

1. No console da Alibaba Cloud, clique em **Gerenciamento de cobrança**.
2. Na página **Visão geral da conta**, ao lado de **Alerta de despesas mensais**, clique em **Configuração**.
3. Na caixa de diálogo **Alerta de despesas mensais**, ative os alertas de despesas mensais, insira o limite de despesas e defina o destinatário de e-mail que deve ser notificado quando as despesas atingirem o limite definido.
4. Clique em **Salvar**.

Para obter mais informações sobre como rastrear as despesas, consulte [Como ver as despesas da instância](#) no site da Alibaba.

Tableau Server nas topologia da Alibaba Cloud

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.


Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:


- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

Ao implantar o Tableau Server na Alibaba Cloud, é possível escolher o nível e a profundidade da integração entre o Tableau Desktop e o Tableau Server na suas instâncias do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud. É possível usar o Tableau Desktop e sua habilidade de extrair dados das fontes de dados para agir como uma ponte entre os dados e o Tableau. Baseado nas suas necessidades, ou se você já tiver muitos dados na nuvem da Alibaba Cloud, em vez disso é possível escolher potencializar toda a gama de serviços da Alibaba Cloud em conjunto com o Tableau Server. O seguinte diagrama mostra a integração da fonte de dados com o Tableau Desktop e o Tableau.



No seguinte diagrama, todos os dados estão hospedados na Alibaba Cloud. É possível analisar dados estruturados e não estruturados gerenciados de maneira segura e escalável. É possível usar os dados existentes apenas na Alibaba Cloud, os dados não gerenciados existentes fora da Alibaba Cloud ou uma combinação de ambos. Essa flexibilidade aumenta em muito a habilidade da sua empresa de oferecer suporte a migrações para a nuvem a partir de dados locais, já que os dois tipos de dados possuem igual suporte.



Selecionar um tipo e um tamanho de instância do ECS da Alibaba

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

A nuvem Alibaba oferece muitos tipos de instâncias em vários tamanhos. Escolher a instância certa para sua carga de trabalho é um fator importante para uma implantação bem sucedida do Tableau Server. Você pode escolher de uma ampla variedade de instâncias. Para obter uma lista completa de todos os tipos e tamanhos de instâncias disponíveis, consulte [famílias de tipos de instância](#) no site da Alibaba.

É importante selecionar uma instância que possa executar o Tableau Server. A instância deve atender às diretrizes de hardware (o mínimo de 8 núcleos e 128 GB de memória RAM).

No mínimo, um Tableau Server de 64 bits exige uma CPU de 2 núcleos (o equivalente a 4 vCPUs em uma instância de Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud) e 64 GB de memória RAM. No entanto, um total de 8 núcleos de CPU (16 vCPUs da instância de ECS) e 128 GB de RAM são extremamente recomendados para uma única instância de ECS de produção.

O sistema operacional Windows reconhecerá esses 16 vCPUs como 8 núcleos, portanto, não há impacto negativo no licenciamento.

Tipos e tamanhos típicos de instâncias para ambientes de desenvolvimento, teste e produção

- ecs.c5.4xlarge
- ecs.g5.4xlarge
- ecs.r5.4xlarge

Observação: alguns tipos de instância podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Especificações recomendadas para uma única instância de produção

| Com- ponente/recurso | Alibaba Cloud | | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| CPU | 16+ vCPU | | | | |
| Sistema ope- racional | | 2019.x | 2020.1.0 - 2021.2.x | 2021.3.0 - 2023.1x, 2023.3.0 | 2023.3.1 - 2024.2.x |
| | Windows Server 2008 R2 | ✓ | | | |
| | Windows Server 2012 | ✓ | ✓ | | |
| | Windows Server 2012 R2 | ✓ | ✓ | | |
| | Windows Server 2016 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Windows Server 2019 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Windows Server 2022 | Observação: o Windows Server 2022 <i>não</i> é aceito em versões ante- | | | ✓ |

| | 2019.x | 2020.1.0 - 2021.2.x | 2021.3.0 - 2023.1x, 2023.3.0 | 2023.3.1 - 2024.2.x |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| | <p>riores a 2023.3.1. A partir de abril de 2023, os instaladores de todas as versões do Tableau Server no Windows anteriores a 2023.3.1 bloquearão a instalação no Windows 2022.</p> | | | |
| Memória | Mais de 128 GB de RAM (4 GB de RAM por vCPU) | | | |
| Armazenamento | <p>Dois volumes:</p> <p>Volume de 30 a 50 GiB para o sistema operacional</p> <p>Volume de 100 GiB ou maior para o Tableau Server</p> | | | |
| Tipo de armazenamento | <p>Disco em nuvem SSD</p> <p>Para obter mais informações sobre discos em nuvem SSD, consulte Discos em nuvem e armazenamento em bloco compartilhado no site da Alibaba.</p> | | | |
| Latência do disco | <p>Menor ou igual a 20ms, conforme medido pela Média. Contador de desempenho do disco de transferência/s no Windows.</p> <p>Para obter mais informações sobre latência de disco na Alibaba Cloud e seu relacionamento com IOPS, consulte Parâmetros de armazenamento e teste de desempenho no site da Alibaba.</p> | | | |

Autoimplantar um único Tableau Server na Alibaba Cloud

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

Você pode implantar e executar o Tableau Server em uma instância do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud. Realize as tarefas a seguir para instalar e configurar o Tableau Server na instância do ECS.

Etapa 1: configurar uma VPS

Crie uma nuvem virtual privada (VPC) na qual você iniciará a instância do ECS e instale o Tableau. Você também criará um switch virtual (VSwitch), que facilita as comunicações entre as instâncias do ECS.

1. Faça logon no [Console da Alibaba Cloud](https://account.alibabacloud.com/login/login.htm) (<https://account.alibabacloud.com/login/login.htm>).
2. No painel da Alibaba Cloud, em **Rede**, clique em **Nuvem virtual privada**.

3. Na lista suspensa da região, selecione a região em que deseja criar recursos.
4. No console da **VPC**, clique em **Criar VPC**.
5. Na página **Criar VPC**, especifique o seguinte:
 - a. **Nome:** Digite um nome (até 128 caracteres) para a VPC.
 - b. **Bloco IPv4 CIDR:** escolha uma faixa IPv4 CIDR privada.

Observação: o bloco CIDR IPv4 não pode ser alterado depois que a VPC é criada.

- c. **Descrição:** digite uma descrição (até 256 caracteres) para descrever sua VPC.
6. Em **VSwitch**, especifique o seguinte:
 - a. **Nome:** digite um nome (até 128 caracteres) para o switch virtual (VSwitch).
 - b. **Zona:** selecione uma zona de disponibilidade.
 - c. **Bloco IPv4 CIDR:** escolha uma faixa IPV4 CIDR privada.
 - d. **Descrição:** digite uma descrição (até 256 caracteres) para descrever sua VSwitch.
7. Depois de concluir, revise suas seleções e clique em **OK**.

Etapa 2: criar um grupo de segurança

Crie um grupo de segurança para uso com a sua instância do ECS. O grupo de segurança é um firewall virtual que permite ou nega acesso pela Internet à sua instância do ECS.

1. No painel da Alibaba Cloud, em **Produtos e serviços**, clique em **Serviço de computação elástica**.

2. Na página **Serviço de computação elástica** , em **Rede e segurança**, clique em **Grupos de segurança**.
3. Na página **Grupos de segurança** , clique em **Criar grupo de segurança**.
4. Na página **Criar grupo de segurança**, especifique o seguinte:
 - a. **Modelo:** escolha **Servidor Web do Windows**.
 - b. **Nome do grupo de segurança** Digite um nome (até 128 caracteres) para seu grupo de segurança.
 - c. **Descrição:** digite uma descrição (até 256 caracteres) para descrever seu grupo de segurança.
 - d. **Tipo de rede:** selecione **VPC**.
 - e. **VPC:** selecione a VPC que criou anteriormente.
 - f. **Marca:** digite um par chave/valor para marcar o grupo de segurança para facilitar a pesquisa/filtragem mais rápida posteriormente.
5. Clique em **OK** e, na caixa de diálogo **Anotações** , clique em **Criar regras agora**.
6. Para cada uma das portas listadas na guia **Entrada** , clique em **Modificar** e, no campo **Objetos de Autorização**, altere o intervalo de endereços IP para corresponder à sua rede e permitir que somente o tráfego dessa rede se conecte à sua instância do ECS.

Etapa 3: configurar uma instância do ECS

Crie uma instância do ECS onde você instalará o Tableau.

1. No painel da Alibaba Cloud, em **Produtos e serviços**, clique em **Serviço de computação elástica**.
2. Na página **Serviço de Computação Elástica**, clique em **Instâncias**.
3. Na página **Instâncias** , clique em **Criar instância**.

4. Na página **Serviço de Computação Elástica (ECS)**, clique em **Personalizar**.
5. Em **Método de Faturamento**, clique em **Assinatura**.
6. Em **Região**, selecione a região e a zona de disponibilidade em que você criou a VPC.
7. Em **Tipo de Instância**, selecione **Geração atual**, selecione **Arquitetura X86** e, na lista Instâncias, selecione **ecs.g5.4xlarge**.

Observação: alguns tipos de instância podem não estar disponíveis em todas as regiões.

8. Em **Imagem**, selecione **Imagem pública** e na lista de sistemas operacionais, selecione **Windows Server** e uma das versões suportadas, por exemplo, **2012 R2 Data Center Edition 64bit English Edition**.
9. Em **Armazenamento**, em **Disco do sistema**, selecione **Disco SSD Cloud** e defina o tamanho como 50 GiB.
10. Em **Disco de dados**, clique em **Adicionar disco**, selecione **Disco SSD Cloud** e defina o tamanho como 100 GiB.
11. Em **Duração**, escolha o período de tempo pelo qual deseja alugar a instância e clique em **Avançar: Rede**.
12. Em **Rede**, selecione a VPC e a VSwitch que criou anteriormente.
13. Em **Grupo de segurança**, selecione o grupo de segurança criado anteriormente.
14. Clique em **Avançar: Configurações do sistema** e especifique a senha do administrador e o nome da instância.
15. Clique em **Avançar: Agrupamento**, especifique as marcas ou conjuntos de implantação e clique em **Avançar: Visualizar**.

16. Revise suas seleções, examine os **Termos de serviço** e clique em **Criar pedido**.

Etapa 4: conectar-se à instância do ECS

Após criar sua instância do ECS, é necessário conectá-la e prepará-la para instalar o Tableau. Para obter mais informações sobre como se conectar a uma instância do ECS, consulte [Conectar-se a instâncias](#) no site da Alibaba.

1. No painel da Alibaba Cloud, em **Produtos e serviços**, clique em **Serviço de computação elástica**.
2. Na página **Serviço de Computação Elástica**, clique em **Instâncias**.
3. Na lista de instâncias, selecione sua instância e clique em **Conectar**.
4. Se solicitado, digite suas credenciais da VNC.
5. Digite o nome de logon e a senha do Microsoft Windows e pressione **Enter**.

Etapa 5: instalar o Tableau Server na sua instância do ECS

Instalar o Tableau na instância do ECS é semelhante a instalá-lo em qualquer outro servidor.

1. Copie o programa de instalação do Tableau Server na sua VM executando um dos seguintes procedimentos:
 - **Baixe o instalador diretamente.** Enquanto estiver conectado à VM, abra um navegador, vá até a [página de download do Tableau Server](#) e baixe a versão de 64 bits do Tableau.

Observação: a configuração de segurança padrão aprimorada no Windows Server determina que o Internet Explorer esteja sempre configurado como Alto para a zona da Internet e não pode ser alterado para essa zona. Dessa forma, ao navegar para sites públicos usando o Internet Explorer, é necessário adicioná-los à lista de sites confiáveis.

- **Copiar o instalador para a VM.** Caso já tenha uma cópia do instalador do Tableau em seu computador, copie-a para a VM. Crie uma pasta na VM onde deseja colocar o instalador. No computador, faça upload do arquivo de instalação do Tableau (por exemplo, TableauServer-64bit-10.5.exe) para a instância.
2. Execute o instalador do Tableau na VM para iniciar o processo de instalação do servidor. O processo de instalação funciona da mesma forma que em qualquer outro servidor. Para obter mais informações, pesquise "Instalar e configurar o Tableau Server" na Ajuda do Tableau .

Etapa 6: acessar o Tableau Server de um navegador remoto

Certifique-se de que os usuários possam acessar a instância do Alibaba Cloud ECS em que o Tableau foi instalado.

1. No console Serviços de computação elástica, clique em **Instâncias**, selecione sua instância na lista e localize o endereço IP externo.
2. Em outro computador (não na instância), abra um navegador.
3. No navegador, digite o endereço IP externo do Tableau instalado na instância. Por exemplo, `http://13.64.47.61`.
4. Faça logon usando as credenciais do usuário administrador criado ao final do processo de instalação. Após entrar, você verá a página Conteúdo do Tableau Server.

Etapa 7: publicar dados para o Tableau Server na instância do ECS

Depois de configurar o Tableau Server em uma instância do ECS, os usuários de sua empresa poderão publicar pastas de trabalho e fontes de dados no servidor. O processo funciona da mesma maneira que faria se o Tableau estivesse instalado no local, exceto que os usuários devem fazer logon no servidor que executa a instância do ECS.

Antes de permitir que os usuários façam publicações, verifique se cada um deles foi criado com a função no site de Publisher (Publicador) no Tableau Server e se têm permissões para Publisher (Publicador). Para obter mais informações, pesquise “Adicionar usuários ao servidor” na Ajuda do Tableau.

Para publicar pastas de trabalho e fontes de dados no Tableau, os usuários devem fazer logon no servidor usando o endereço IP do servidor em nuvem e as credenciais atribuídas anteriormente. Para obter mais informações, consulte [Como publicar pastas de trabalho no Tableau Server](#).

Etapa 8: gerenciar licenças do Tableau Server

Não é necessário gerenciar sua licença do Tableau Server se interromper a instância do ECS usando o console da Alibaba Cloud, ou de dentro da própria instância. Quando você [interrompe uma instância](#) usando o console ECS, a instância ainda pode receber encargos.

Excluir uma instância desaloca todos os seus recursos, incluindo armazenamento externo. Você pode excluir sua instância quando não precisar mais dela. Sempre desative sua licença do Tableau antes de interromper e excluir a instância.

Antes de excluir a instância, faça o seguinte:

1. Faça logon em sua instância.
2. Crie um backup do Tableau, em seguida copie o arquivo `.tsbak` em outro local, como o [Serviço de armazenamento de objeto da Alibaba Cloud](#), que será acessível depois que a VM não estiver mais disponível. Para obter mais informações, pesquise "Executar um backup e uma restauração completos do Tableau" na Ajuda do Tableau.
3. Use o comando `tsm licenses deactivate` para desativar sua chave do produto do Tableau. Agora você pode interromper e excluir sua VM.

Autoimplantar o Tableau Server na Alibaba Cloud em um ambiente distribuído

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)


Introdução

Você pode executar o Tableau Server em duas máquinas virtuais (VMs) em um ambiente distribuído, também conhecido como cluster. No entanto, para executar o Tableau Server em um ambiente distribuído altamente disponível (HA), é necessário iniciar três ou mais instâncias do Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) do mesmo tipo e com a mesma capacidade e configurá-las como nós adicionais. Esse cenário pressupõe que você tenha três instâncias de ECS com o Tableau Server instalado em cada instância. Uma instância é configurada como o nó inicial e as outras duas instâncias são configuradas como nós adicionais.

Use as etapas a seguir para instalar e implementar o Tableau Server em um cluster de três instâncias do ECS em uma configuração altamente disponível e escalonável.

Etapa 1: criar uma Virtual Private Cloud (Nuvem Privada Virtual, VPC) da Alibaba


Você precisa ter uma Virtual Private Cloud (Nuvem Privada Virtual, VPC) existente da Alibaba no modo personalizado com uma sub-rede privada e pública em três zonas diferentes. Para obter mais informações sobre como planejar e criar uma rede VPC no modo personalizado com sub-redes personalizadas, consulte [Planejar e projetar uma VPC](#) no site da Alibaba.



Etapa 2: implantar três instâncias do ECS

Implante três instâncias de ECS do mesmo tipo e com a mesma capacidade, na sub-rede privada, e distribua os nós entre as zonas disponíveis. Selecione as instâncias que atendam aos [requisitos de sistema](#) do Tableau Server. Você instalará o Tableau Server em cada uma das instâncias ECS e usará um nó como o servidor inicial e os outros dois nós como servidores adicionais.

Para obter mais informações sobre como instalar o Tableau em um ambiente Windows distribuído, procure "Instalações distribuídas e altamente disponíveis" e "Instalar e configurar nós adicionais" na Ajuda do Tableau Server.



Etapa 3: criar um balanceador de carga do servidor Alibaba para o cluster do Tableau Server

Leia [Implementar alta disponibilidade ao usar um balanceador de carga do servidor](#) no site da Alibaba e siga as etapas para iniciar um balanceador de carga na Virtual Private Cloud (Nuvem Privada Virtual, VPC) da Alibaba.

1. Crie e inicie um balanceador de carga voltado para a Internet. Siga as etapas em [Implementar alta disponibilidade ao usar um balanceador de carga do servidor](#) no site Alibaba.

2. Verifique se o grupo de segurança do ECS esteja configurado para permitir acesso somente na porta 80 ou 443, com a fonte limitada a hosts ou intervalos de hosts que acessarão o Tableau. Para obter mais informações sobre grupos de segurança do ECS, consulte [Casos para configurar grupos de segurança do ECS](#) no site da Alibaba.
3. Especifique o caminho de ping como /.
4. Selecione as instâncias do Tableau e siga as instruções em [Obter balanceamento de carga entre as regiões com o Gerenciador de Tráfego Global](#) no site do Google, para que o balanceador de carga possa balancear o tráfego entre as instâncias em várias zonas.
5. Atualize o Tableau para usar o balanceador de carga. Para obter mais informações, procure "Adicionar um balanceador de carga" na Ajuda do Tableau Server.

Solucionar problemas do Tableau Server na Alibaba Cloud

Este é um conteúdo arquivado

As implantações em nuvens públicas continuam a ter suporte, mas o conteúdo para implantações de nuvens públicas de terceiros não é mais atualizado.

Para obter o conteúdo de implantação mais recente do Tableau Server, consulte o [Guia de implantação empresarial](#) e a seção [Implantar](#) do Tableau Server.

Para os clientes que têm acesso, recomendamos Tableau Cloud. Para obter mais detalhes, consulte:

- [Guia de migração manual do Tableau Cloud](#)
- [Avaliação do Tableau Cloud para administrador](#)
- [Tableau Cloud: Introdução ao administrador](#)

Introdução

Se você estiver tendo problemas com o Tableau na sua instância do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud do Microsoft Azure ou para acessar o Tableau depois da instalação, leia essas dicas de solução de problemas.

- **Não é possível se conectar à instância usando o RDP**

Um ou mais dos seguintes problemas podem impedir que você se conecte à instância usando o RDP:

- Verifique se está usando as credenciais corretas.
- Selecione a opção **Outro usuário** e insira suas credenciais.
- Certifique-se de que está usando um nome de usuário válido na instância da instância. Por exemplo, se você criou a instância com uma conta de administrador de **myuser**, insira **.myuser** como o nome de usuário na caixa de diálogo RDP.

- **Não é possível acessar o servidor em um navegador remoto**

Um ou mais dos seguintes problemas podem impedir que você acesse o servidor em um navegador remoto:

- Faça logon na instância e verifique se o servidor está em execução.
- Na instância, abra um navegador e acesse o servidor localmente (por exemplo, usando `http://localhost` ou `http://localhost:port`, em que a porta é o número de porta o qual o servidor foi configurado a escutar).
- No console do Elastic Compute Service (ECS) da Alibaba Cloud, certifique-se de que configurou um endpoint para permitir tráfego HTTP para a instância.

Observação: não é possível usar o utilitário de ping do Windows para testar a conectividade com a instância. O utilitário de ping sempre relatará um tempo limite quando usado na internet pública.

- **Você recebe a seguinte mensagem de erro: o Tableau Server não está licenciado**

Esse erro poderá ocorrer se você tiver desligado instâncias sem primeiro desativar a licença. Entre em contato com o [Suporte do Tableau](#).

- **O Tableau Server não usa todos os núcleos da CPU**

Um ou mais dos sintomas a seguir podem ocorrer ao trabalhar com a licença com base em núcleos do Tableau Server:

- Ao instalar o Tableau Server, o instalador pode mostrar menos núcleos do que o esperado para o computador que o executa.
- Na página Licenças do Tableau Server, o número de núcleos listados em Licenças em uso é menor do que o esperado.
- Ao executar `tsm licenses list`, o Tableau Server pode informar um número menor de núcleos em uso do que o esperado.

Para obter mais informações, consulte [Alguns núcleos não são reconhecidos pelo Tableau Server](#).