

Tableau Server su Windows in Alibaba Cloud

Guida per amministratori

Ultimo aggiornamento 13/02/2025

© 2024 Salesforce, Inc.



Contenuti

Installare Tableau Server su Alibaba Cloud	1
Questo è un contenuto archiviato	1
Introduzione	1
Opzioni di distribuzione di Tableau Server in Alibaba Cloud	2
Questo è un contenuto archiviato	2
Introduzione	3
Cosa ti serve per iniziare	4
Questo è un contenuto archiviato	4
Introduzione	4
Procedure consigliate per installare Tableau Server su Alibaba Cloud	5
Questo è un contenuto archiviato	5
Introduzione	6
Mantenere bassi i costi	6
Topologia di Tableau Server in Alibaba Cloud	7
Questo è un contenuto archiviato	7
Introduzione	7
Selezione di un tipo di istanza di Alibaba ECS e la relativa dimensione	9
Questo è un contenuto archiviato	9
Introduzione	10
Tipi e dimensioni tipici di istanze per ambienti di sviluppo, test e produzione	10
Specifiche raccomandate per una singola istanza di produzione	11

Distribuzione autonoma di una singola istanza di Tableau Server su Alibaba Cloud ...	13
Questo è un contenuto archiviato	13
Introduzione	13
Passaggio 1: configurare un VPC	13
Passaggio 2: creare un gruppo di sicurezza	15
Passaggio 3: configura un'istanza di ECS	16
Passaggio 4: connettiti all'istanza di ECS	17
Passaggio 5: installa Tableau Server nell'istanza di ECS	17
6: Accedere a Tableau Server da un browser remoto	18
Passaggio 7: pubblica i dati su Tableau Server nell'istanza di ECS	19
8: Gestire le licenze di Tableau Server	19
Distribuzione autonoma di Tableau Server su Alibaba Cloud in un ambiente distri-	
buito	20
Questo è un contenuto archiviato	20
Introduzione	20
Passaggio 1: crea un cloud privato virtuale (VPC) Alibaba	21
Passaggio 2: distribuisce tre istanze ECS	21
Passaggio 3: crea un servizio di bilanciamento del carico server di Alibaba per il clu-	
ster di Tableau Server	22
Risoluzione dei problemi di Tableau Server su Alibaba Cloud	23
Questo è un contenuto archiviato	23
Introduzione	24

Installare Tableau Server su Alibaba Cloud

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Quando installi Tableau in un'istanza di Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS), puoi comunque utilizzare le funzionalità avanzate di Tableau in un ambiente locale. Eseguire Tableau in un'istanza di ECS è un'ottima scelta se desideri usare la scalabilità senza dover acquistare e mantenere un costoso insieme di server. Ad esempio, puoi configurare Tableau per essere altamente disponibile e integrarsi con tutte le comuni applicazioni aziendali (ad esempio, Active Directory) utilizzate da molte organizzazioni.

Stai cercando Tableau su Linux? Consulta [Installare Tableau Server su Alibaba Cloud](#).

Puoi anche archiviare i dati utilizzati con Tableau Server nei seguenti database di Alibaba:

- **Apsara DB RDS per Microsoft SQL Server**: un servizio di hosting di database su richiesta per Microsoft SQL Server.
- **ApsaraDB RDS for MySQL**: un servizio di hosting di database su richiesta per MySQL.
- **Apsara DB RDS per PostgreSQL**: un servizio di hosting di database su richiesta per PostgreSQL.

Puoi utilizzare i seguenti **connettori** di dati nativi per connetterti ai tuoi dati di Alibaba Cloud:

- **Microsoft SQL Server**: connessione a un database Microsoft SQL Server.
- **MySQL**: connessione a un database MySQL.
- **PostgreSQL**: connessione a un database PostgreSQL.
- **Altri database (JDBC)**: connessione a un database con lo standard Java Database Connectivity (JDBC).
- **Altri database (ODBC)**: connessione a un database con lo standard Open Database Connectivity (ODBC).

Opzioni di distribuzione di Tableau Server in Alibaba Cloud

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Guida per amministratori di Tableau Server su Windows in Alibaba Cloud

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Puoi distribuire Tableau Server su un'istanza di Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS). Una distribuzione di Tableau in Alibaba Cloud supporta i seguenti elementi:

Tableau Server	Distribuzione autonoma di Alibaba Cloud ECS
Pronto per la produzione	✓
Aggiornare Tableau senza sostituire l'istanza	✓
Eseguire l'installazione in Linux	✓
Eseguire l'installazione in Windows	✓
Aumentare	✓
Espandere (aggiungere nodi)	✓
Supporto per Active Directory	✓
Licenza BYOL	✓

L'opzione di distribuzione autonoma è descritta più dettagliatamente di seguito:

- **Distribuzione autonoma in un'istanza di Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS):** è l'opzione più flessibile che permette di personalizzare Tableau Server in base

all'ambiente in uso.

La distribuzione autonoma di Tableau Server in un'istanza di ECS è consigliata per ambienti di sviluppo, test e produzione che sono inizialmente semplici, ma in seguito potrebbero diventare più grandi.

Per ulteriori informazioni sulla distribuzione autonoma, consulta [Distribuzione autonoma di una singola istanza di Tableau Server su Alibaba Cloud](#). Per ulteriori informazioni sulla distribuzione in un ambiente distribuito, consulta [Distribuzione autonoma di Tableau Server su Alibaba Cloud in un ambiente distribuito](#).

Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza di Tableau, cerca "Panoramica delle licenze" nella Guida di Tableau.

Cosa ti serve per iniziare

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Per lavorare con Tableau Server in Alibaba Cloud, devi disporre di:

Guida per amministratori di Tableau Server su Windows in Alibaba Cloud

- Un account di Alibaba Cloud. Se non disponi già di un account, [registra un nuovo account](#).
- Una licenza di Tableau.
 - Per una distribuzione Tableau Server indipendente, è necessario [contattare il reparto vendite](#) per ottenere un codice prodotto.
 - Per una distribuzione basata su cluster, devi disporre di una licenza basata sugli utenti (che copre tutti gli utenti autorizzati di Tableau), di una licenza basata su core (con un minimo di 16 core), o di una licenza in abbonamento per Tableau. Per ottenere un codice prodotto, contatta [il reparto vendite](#).

Per maggiori informazioni sulle opzioni di licenza di Tableau, cerca "Panoramica delle licenze" nella Guida di Tableau.

Procedure consigliate per installare Tableau Server su Alibaba Cloud

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Le seguenti procedure consigliate migliorano l'esperienza di installazione di Tableau Server nel cloud.

- Cerca "Pianifica la tua distribuzione" nella Guida di Tableau Server.
- Leggi le indicazioni per Tableau Server su [Prerequisiti per Alibaba Cloud](#).
- Cerca "Elenco di controllo per la protezione avanzata" nella Guida di Tableau Server
- Se non sei esperto di cloud, usa la [versione di prova gratuita di Alibaba Cloud](#) per acquisire familiarità prima di distribuire Tableau Server su Alibaba Cloud.
- Leggi e assicurati di aver compreso la [topologia di rete](#) di Alibaba Cloud e come crearla.

Mantenere bassi i costi

Alibaba Cloud offre servizi basati su cloud su base pay-as-you-go. I costi sono determinati dai servizi utilizzati e dalla quantità di tempo di utilizzo. Diverse combinazioni di tipi di istanza e di dimensioni hanno costi diversi. Per ulteriori informazioni sui prezzi dei servizi, consulta [Prezzi di Alibaba Cloud](#). Puoi stimare il costo mensile totale usando il [Calcolatore di prezzo di Alibaba Cloud](#).

Per monitorare e controllare i costi di utilizzo in modo continuativo, puoi impostare un avviso di fatturazione per ricevere un'e-mail se i costi mensili di Alibaba Cloud superano la soglia di spesa specificata:

1. Nella console di Alibaba Cloud, fai clic su **Billing Management**.
2. Nella pagina **Account Overview**, accanto a **Monthly Spending Alert**, fai clic su **Setting**.

3. Nella finestra di dialogo **Monthly Spending Alert**, attiva gli avvisi di spesa mensile, immetti la soglia di spesa e imposta il destinatario dell'e-mail da informare quando la spesa raggiunge la soglia impostata.
4. Fai clic su **Save**.

Per maggiori informazioni su come tenere traccia delle tue spese, vedi [How to see the instance spending](#) sul sito Web Alibaba.

Topologia di Tableau Server in Alibaba Cloud

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.


Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)


Introduzione

Quando distribuisce Tableau Server su Alibaba Cloud, puoi scegliere il livello e la profondità dell'integrazione tra Tableau Desktop e Tableau Server nell'istanza Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS). Puoi utilizzare Tableau Desktop e la sua capacità di estrarre dati dalle origini dati come ponte tra i dati e Tableau. In base alle tue esigenze o se in Alibaba Cloud sono già presenti molti dati, puoi scegliere di sfruttare l'intera gamma di servizi di Ali-

baba Cloud insieme a Tableau Server. Il diagramma seguente mostra l'integrazione dell'origine dati con Tableau Desktop e Tableau.



Nel diagramma seguente tutti i dati sono ospitati in Alibaba Cloud. Puoi analizzare dati strutturati e non strutturati gestiti in modo sicuro e scalabile. Puoi utilizzare i dati che si trovano solo su Alibaba Cloud, i dati non gestiti al di fuori di Alibaba Cloud o entrambi. Questa flessibilità aumenta notevolmente la capacità della tua organizzazione di supportare i movimenti verso il cloud dai dati locali, poiché entrambi i tipi di dati sono supportati allo stesso modo.



Selezione di un tipo di istanza di Alibaba ECS e la relativa dimensione

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Alibaba Cloud offre molti tipi di istanze in varie dimensioni. La scelta dell'istanza appropriata per il carico di lavoro è un fattore importante per la distribuzione corretta di Tableau Server. Puoi scegliere tra un'ampia gamma di istanze. Per un elenco completo di tutti i tipi e le dimensioni di istanze disponibili, consulta [Instance type families](#) nel sito Web di Alibaba.

È importante selezionare un'istanza che possa eseguire Tableau Server. L'istanza deve soddisfare le linee guida relative all'hardware di Tableau Server (un minimo di 8 core e 128 GB di RAM).

Come minimo, Tableau Server a 64 bit richiede una CPU a 4 core, ovvero l'equivalente di 8 vCPU su un'istanza ECS (Elastic Computer Service) di Alibaba Cloud, oltre a 64 GB di RAM. Tuttavia, un totale di 8 core CPU (16 vCPU su un'istanza ECS) e 128 GB di RAM sono altamente consigliati per una singola istanza ECS di produzione.

Il sistema operativo Windows riconoscerà queste 16 vCPU come 8 core, quindi non vi è alcun impatto negativo per le licenze.

Tipi e dimensioni tipici di istanze per ambienti di sviluppo, test e produzione

- ecs.c5.4xlarge
- ecs.g5.4xlarge
- ecs.r5.4xlarge

Nota: alcuni tipi di istanza potrebbero non essere disponibili in tutte le aree.

Specifiche raccomandate per una singola istanza di produzione

Com- ponente/risorsa	Alibaba Cloud				
CPU	16+ vCPU				
Sistema operativo		2019.x	2020.1.0 - 2021.2.x	2021.3.0 - 2023.1x, 2023.3.0	2023.3.1 - 2024.2.x
	Windows Server 2008 R2	✓			
	Windows Server 2012	✓	✓		
	Windows Server 2012 R2	✓	✓		
	Windows Server 2016	✓	✓	✓	✓
	Windows Server 2019	✓	✓	✓	✓
	Windows Server 2022	Nota: Windows Server 2022 <i>non</i> è supportato nelle versioni precedenti			✓

		2019.x	2020.1.0 - 2021.2.x	2021.3.0 - 2023.1x, 2023.3.0	2023.3.1 - 2024.2.x
		<p>alla 2023.3.1. A partire da aprile 2023, i programmi di installazione di tutte le versioni di Tableau Server in Windows precedenti alla 2023.3.1 bloccano l'installazione in Windows 2022.</p>			
Memoria	128+ GB RAM (RAM di 4 GB per vCPU)				
Archiviazione	<p>Due volumi:</p> <p>Volume da 30-50 GiB per il sistema operativo</p> <p>Volume da almeno 100 GiB per Tableau Server</p>				
Tipo di archiviazione	<p>SSD Cloud Disk</p> <p>Per maggiori informazioni sugli SSD Cloud Disk, consulta Cloud disks and Shared Block Storage sul sito Web Alibaba.</p>				
Latenza del disco	<p>Massimo 20 ms misurato dal valore medio. Contatore delle prestazioni Trasferisci disco/sec in Windows.</p> <p>Per maggiori informazioni sulla latenza del disco in Alibaba Cloud e la sua relazione con gli IOPS, consulta Storage parameters and performance test sul sito Web Alibaba.</p>				

Distribuzione autonoma di una singola istanza di Tableau Server su Alibaba Cloud

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

Puoi installare ed eseguire Tableau Server su un'istanza di Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS). Esegui le seguenti attività per installare e configurare Tableau Server su un'istanza di ECS.

Passaggio 1: configurare un VPC

Crea un cloud privato virtuale in cui lanciare l'istanza ECS e installare Tableau. Crea anche uno switch virtuale (VSwitch) per facilitare le comunicazioni tra le istanze ECS.

1. Accedi ad [Alibaba Cloud Console](https://account.alibabacloud.com/login/login.htm) (https://account.alibabacloud.com/login/login.htm).
2. Nella dashboard di Alibaba Cloud, alla voce **Networking**, fai clic su **Virtual Private Cloud**.
3. Nell'elenco a discesa delle aree, seleziona l'area in cui si desideri creare le risorse.
4. Nella console **VPC**, fai clic su **Create VPC** (Crea VPC).
5. Nella pagina **Create VPC**, esegui le operazioni indicate di seguito:
 - a. **Name**: immetti un nome (fino a 128 caratteri) per il tuo VPC.
 - b. **IPv4 CIDR Block**: scegli un intervallo CIDR di indirizzi IPv4 privati.

Note: il blocco CIDR di indirizzi IPv4 non può essere modificato dopo la creazione del VPC.

- c. **Description**: immetti una descrizione (fino a 256 caratteri) per descrivere il tuo VPC.
6. In **VSwitch**, specifica quanto segue:
 - a. **Name**: immetti un nome (fino a 128 caratteri) per lo switch virtuale (VSwitch).
 - b. **Zone**: seleziona una zona di disponibilità.
 - c. **IPv4 CIDR Block**: scegli un intervallo CIDR di indirizzi IPV4 privati.
 - d. **Description**: immetti una descrizione (fino a 256 caratteri) per descrivere il tuo VSwitch.
7. Al termine, controlla i valori selezionati e fai clic su **OK**.

Passaggio 2: creare un gruppo di sicurezza

Crea un gruppo di sicurezza da utilizzare con l'istanza ECS. Il gruppo di sicurezza è un firewall virtuale che concede o nega l'accesso da Internet alla tua istanza ECS.

1. Nella dashboard di Alibaba Cloud, alla voce **Products & Services**, fai clic su **Elastic Compute Service**.
2. Nella pagina **Elastic Compute Service**, alla voce **Network & Security**, fai clic su **Security Groups**.
3. Nella pagina **Security Groups**, fai clic su **Create Security Group**.
4. Nella pagina **Create Security Group**, esegui le operazioni indicate di seguito:
 - a. **Template**: seleziona **Web Server Windows**.
 - b. **Security Group Name**: immetti un nome (fino a 128 caratteri) per il tuo gruppo di sicurezza.
 - c. **Description**: immetti una descrizione (fino a 256 caratteri) per descrivere il tuo gruppo di sicurezza.
 - d. **Network Type**: seleziona **VPC**.
 - e. **VPC**: seleziona il VPC creato in precedenza.
 - f. **Tag**: immetti una coppia chiave/valore per assegnare un tag al gruppo di sicurezza per facilitare le procedure di ricerca/filtraggio in un secondo momento.
5. Fai clic su **OK**. Successivamente, nella finestra di dialogo **Notes**, fai clic su **Create Rules Now**.
6. Per ognuna delle porte elencate nella scheda **Ingress**, fai clic su **Modify**, quindi, nel campo **Authorization Objects**, modifica l'intervallo di indirizzi IP per farlo corrispondere alla tua rete, in modo da consentire la connessione alla tua istanza ECS solo al traffico della tua rete.

Passaggio 3: configura un'istanza di ECS

Crea un'istanza di ECS in cui installare Tableau.

1. Nella dashboard di Alibaba Cloud, alla voce **Products & Services**, fai clic su **Elastic Compute Service**.
2. Nella pagina **Elastic Compute Service**, fai clic su **Instances**.
3. Nella pagina **Instances**, fai clic su **Create Instance**.
4. Nella pagina **Elastic Compute Service (ECS)**, fai clic su **Custom**.
5. In **Billing Method**, fai clic su **Subscription**.
6. In **Region**, seleziona l'area e la zona di disponibilità hai creato il VPC.
7. In **Instance Type**, seleziona **Current Generation**, quindi **X86-Architecture**. Infine, nell'elenco delle istanze, seleziona **ecs.g5.4xlarge**.

Nota: alcuni tipi di istanza potrebbero non essere disponibili in tutte le aree.

8. In **Image**, seleziona **Public Image** e, nell'elenco dei sistemi operativi, seleziona **Windows Server** e una delle versioni supportate, ad esempio, **2012 R2 Data Center Edition 64bit English Edition**.
9. In **Storage**, alla voce **System Disk**, seleziona **SSD Cloud Disk**, quindi imposta la dimensione a 50 GiB.
10. In **Data Disk**, fai clic su **Add Disk**, seleziona **SSD Cloud Disk**, quindi imposta la dimensione a 100 GiB.
11. In **Duration**, scegli il periodo di tempo per il quale desideri noleggiare l'istanza, quindi fai clic su **Next: Networking**.
12. In **Network**, seleziona il VPC e il VSwitch creati in precedenza.

13. In **Security Group**, seleziona il gruppo di sicurezza creato in precedenza.
14. Fai clic su **Next: System Configurations** e specifica la password dell'amministratore e il nome dell'istanza.
15. Fai clic su **Next: Grouping**, specifica eventuali tag o set di distribuzione, quindi fai clic su **Next: Preview**.
16. Controlla le selezioni e le Condizioni di servizio in **Terms of Service**, quindi fai clic su **Create Order**.

Passaggio 4: connettiti all'istanza di ECS

Dopo aver creato l'istanza di ECS, devi effettuare il collegamento e configurarla per l'installazione di Tableau. Per maggiori informazioni su come effettuare la connessione a un'istanza ECS, consulta [Connect to instances](#) sul sito Web di Alibaba.

1. Nella dashboard di Alibaba Cloud, alla voce **Products & Services**, fai clic su **Elastic Compute Service**.
2. Nella pagina **Elastic Compute Service**, fai clic su **Instances**.
3. Nell'elenco delle istanze, seleziona la tua istanza, e fai clic su **Connect**.
4. Se ti viene chiesto, immetti la password del VNC.
5. Immetti il nome e la password di accesso di Microsoft Windows, quindi premi **Enter**.

Passaggio 5: installa Tableau Server nell'istanza di ECS

L'installazione di Tableau in un'istanza di ECS è simile all'installazione su qualsiasi altro server.

1. Copia il programma di installazione di Tableau Server nella macchina virtuale in uno dei seguenti modi:

- **Scaricare direttamente il programma di installazione.** Una volta effettuato l'accesso alla macchina virtuale, apri un browser, vai alla pagina di [download di Tableau Server](#) e scarica la versione a 64 bit di Tableau.

Nota: la configurazione di sicurezza avanzata predefinita di Windows Server prevede che Internet Explorer sia sempre impostato su Alto per l'area Internet e non può essere modificato per quell'area. Pertanto, quando accedi a siti pubblici utilizzando Internet Explorer, devi aggiungere tali siti all'elenco dei siti attendibili.

- **Copiare il programma di installazione sulla VM.** Se hai già una copia del programma di installazione di Tableau sul computer, copiala nella VM. Crea una cartella sulla VM in cui inserire il programma di installazione. Dal computer, carica il file di installazione di Tableau (ad esempio, TableauServer-64bit-10.5.exe) nell'istanza.
2. Esegui il programma di installazione di Tableau sulla macchina virtuale per avviare il processo di installazione del server. Il processo di installazione funziona come su qualsiasi altro server. Per maggiori informazioni, cerca "Installare e configurare Tableau Server" nella Guida di Tableau.

6: Accedere a Tableau Server da un browser remoto

Verifica che gli utenti possano accedere all'istanza ECS di Alibaba Cloud in cui è installato Tableau.

1. Nella console Elastic Compute Services, fai clic su **Instances**, seleziona l'istanza nell'elenco, quindi trova l'indirizzo IP esterno.
2. Su un altro computer (non sull'istanza), apri un browser.

3. Nel browser, digita l'indirizzo IP esterno di Tableau installato nell'istanza. Ad esempio, `http://13.64.47.61`.
4. Accedi utilizzando le credenziali dell'amministratore creato alla fine del processo di installazione. Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina Contenuto di Tableau Server.

Passaggio 7: pubblica i dati su Tableau Server nell'istanza di ECS

Dopo aver configurato Tableau Server in un'istanza di ECS, gli utenti dell'organizzazione potranno pubblicare cartelle di lavoro e origini dati sul server. Il processo funziona analogamente all'installazione in locale di Tableau, tranne che per il fatto che gli utenti devono accedere al server in esecuzione nell'istanza di ECS.

Prima di consentire agli utenti di pubblicare, assicurarsi che ogni utente sia stato creato con il ruolo di Publisher del sito in Tableau Server e che gli utenti abbiano i permessi di Publisher. Per maggiori informazioni, cerca "Aggiungere utenti al server" nella Guida di Tableau.

Per pubblicare cartelle di lavoro e origini dati in Tableau, gli utenti devono accedere al server con l'indirizzo IP del server cloud utilizzando le credenziali assegnate. Per maggiori informazioni, consulta [Come pubblicare cartelle di lavoro in un'istanza di Tableau Server](#).

8: Gestire le licenze di Tableau Server

Non devi gestire la tua licenza di Tableau Server se arresti l'istanza di ECS dalla console di Alibaba Cloud o dall'istanza stessa. Quando [interrompi un'istanza](#) utilizzando la console di ECS, potrebbero comunque essere applicati dei costi aggiuntivi.

L'eliminazione di un'istanza dealloca tutte le relative risorse, compresa l'archiviazione esterna. Se non ne hai più bisogno, puoi cancellare la tua istanza. Disattiva sempre la licenza di Tableau prima di arrestare ed eliminare l'istanza.

Prima di eliminare l'istanza, procedi come segue:

1. Accedi alla tua istanza.
2. Crea un backup di Tableau, quindi copia il file `.tsbak` in un'altra posizione, ad esempio [Alibaba Cloud Object Storage Service](#), che sarà accessibile quando l'istanza non sarà più disponibile. Per maggiori informazioni, cerca "Eseguire un backup completo e ripristinare Tableau" nella guida di Tableau.
3. Usa il comando `tsm licenses deactivate` per disattivare il codice prodotto di Tableau. Ora puoi spegnere ed eliminare la tua VM.

Distribuzione autonoma di Tableau Server su Alibaba Cloud in un ambiente distribuito

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione


Puoi eseguire Tableau Server su due macchine virtuali (VM) in un ambiente distribuito, noto anche come cluster. Tuttavia, se desideri eseguire Tableau Server in un ambiente distribuito con disponibilità elevata (HA), devi avviare almeno tre istanze di Alibaba Cloud Elastic

Compute Service (ECS) dello stesso tipo e capacità e configurarle come nodi aggiuntivi. Per farlo devi disporre di tre istanze ECS in ognuna delle quali deve essere installato Tableau Server. Un'istanza è configurata come nodo iniziale, mentre le altre due istanze sono configurate come nodi aggiuntivi.

Segui questa procedura per installare e distribuire Tableau Server su un cluster di tre istanze ECS in una configurazione a disponibilità e scalabilità elevata.

Passaggio 1: crea un cloud privato virtuale (VPC) Alibaba

Devi disporre di un cloud privato virtuale (VPC) Alibaba personalizzato con una sottorete privata e una sottorete pubblica tra tre diverse aree. Per informazioni su come pianificare e creare una rete VPC personalizzata con sottoreti personalizzate, consulta [Plan and design a VPC](#) (Pianificare e progettare una rete VPC) sul sito Web di Alibaba.




Passaggio 2: distribuisce tre istanze ECS

Distribuisce tre istanze ECS dello stesso tipo e capacità nella sottorete privata e distribuisce i nodi tra le zone disponibili. Seleziona le istanze che soddisfano i [requisiti di sistema](#) per

Tableau Server. Installa Tableau Server su ciascuna istanza di ECS e utilizza un nodo come server iniziale e gli altri due nodi come server aggiuntivi.

Per maggiori informazioni sull'installazione di Tableau in un ambiente Windows distribuito, cerca "Installazioni distribuite e a disponibilità elevata" e "Installare e configurare nodi aggiuntivi" nella Guida di Tableau Server.



Passaggio 3: crea un servizio di bilanciamento del carico server di Alibaba per il cluster di Tableau Server

Leggi [Implement high availability by using Server Load Balancer](#) sul sito Web di Alibaba e segui la procedura per avviare un servizio di bilanciamento del carico nel tuo cloud privato

virtuale di Alibaba (VPC).

1. Crea e avvia un servizio di bilanciamento del carico pubblico rivolto a Internet. Seguire la procedura indicata in [Implement high availability by using Server Load Balancer](#) (Implementare la disponibilità elevata utilizzando un servizio di bilanciamento del carico server) sul sito Web di Alibaba.
2. Verifica che il gruppo di sicurezza ECS sia configurato per consentire l'accesso solo dalla porta 80 o 443 e solo a host o intervalli di host che accederanno a Tableau. Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza ECS, consulta [Cases for configuring ECS security groups](#) sul sito Web di Alibaba.
3. Specifica il percorso del ping come /.
4. Seleziona le istanze di Tableau e segui le istruzioni riportate in [Achieve cross-region load balancing through Global Traffic Manager](#) nel sito Web di Alibaba, in modo che il servizio possa bilanciare il traffico tra le istanze nelle diverse aree.
5. Aggiorna Tableau in modo che utilizzi il bilanciamento del carico. Per maggiori informazioni, cerca "Aggiungere un bilanciamento del carico" nella Guida di Tableau Server.

Risoluzione dei problemi di Tableau Server su Alibaba Cloud

Questo è un contenuto archiviato

Le distribuzioni cloud pubbliche continuano a essere supportate, ma il contenuto per le distribuzioni cloud pubbliche di terze parti non viene più aggiornato.

Per i contenuti più recenti sulla distribuzione di Tableau Server, consulta la [Guida alla distribuzione per le organizzazioni di grandi dimensioni](#) e la sezione [Implementare](#) della Guida di Tableau Server.

Per i clienti che vi hanno accesso, è consigliabile Tableau Cloud. Per ulteriori dettagli, consulta:

- [Guida alla migrazione manuale a Tableau Cloud](#)
- [Versione di prova di Tableau Cloud per l'amministratore](#)
- [Tableau Cloud: Introduzione per l'amministratore](#)

Introduzione

In caso di problemi con Tableau nell'istanza di Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS) o con l'accesso a Tableau dopo l'installazione, consulta questi suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

- **Impossibile connettersi all'istanza utilizzando RDP**

Uno o più dei seguenti problemi potrebbero impedirti di connetterti all'istanza utilizzando RDP:

- Assicurati di usare le credenziali corrette.
- Scegli l'opzione **Altro utente** e inserisci le tue credenziali.
- Assicurati di utilizzare un nome utente valido nell'istanza. Ad esempio, se hai creato l'istanza con un account amministratore **mioutente**, inserisci **.mioutente** come nome utente nella finestra di dialogo RDP.

- **Impossibile accedere al server da un browser remoto**

Uno o più dei seguenti problemi potrebbero impedirti di accedere al server da un browser remoto:

- Accedi all'istanza e assicurati che il server sia in funzione.
- Nell'istanza, apri un browser e accedere al server localmente (ad esempio, utilizzando `http://localhost` o `http://localhost:port`, dove porta è il numero di porta su cui il server è stato configurato per l'ascolto).

- Nella console di Alibaba Cloud Elastic Compute Service (ECS), verifica di aver configurato un endpoint per consentire il traffico HTTP verso l'istanza.

Nota: non puoi utilizzare l'utilità di ping di Windows per testare la connettività all'istanza. L'utilità di ping segnalerà sempre un timeout quando viene utilizzata da Internet pubblico.

- **Viene visualizzato il messaggio di errore seguente: Licenza di Tableau Server non trovata**

Questo errore può verificarsi se hai chiuso le istanze senza prima disattivare la licenza. Contatta l'[assistenza di Tableau](#).

- **Tableau Server non utilizza tutti i core della CPU**

Uno o più dei seguenti sintomi possono manifestarsi quando lavori con licenze basate su core di Tableau Server:

- Durante l'installazione di Tableau Server, il programma di installazione potrebbe mostrare un numero di core inferiore a quello previsto per il computer che esegue Tableau Server.
- Nella pagina Licenze di Tableau Server, il numero di core elencati in Licenze in uso è inferiore a quello previsto.
- Quando esegui `tsm licenses list`, Tableau Server potrebbe segnalare un numero di core in uso inferiore a quello previsto.

Per maggiori informazioni, consulta [Tableau Server non riconosce tutti i core](#).